



רמה | בינוני Intermediate



תמונות לפי שלבים

המוצרים בהם נשתמש:

- שתי פקעות חוט כרמל מבית סופרקיט
- מסרגה במידה 5 מ"מ
- מחט צמר
- סרט מדידה
- סמן צמר
- מספריים

שלב 1: יצירת היקף הכובע ושורות פטנט

- ניצור לולאה וממנה נסרוג שתי עיני שרשרת.
- בעין השרשרת השנייה מהמסרגה נסרוג עמוד עם תוספת עין שרשרת בתחילתו: נלפף חוט על המסרגה, ניכנס לתוך עין השרשרת השנייה מבין שתי עיני השרשרת שסרגנו קודם ונמשוך חוט, נסרוג עין שרשרת אחת על הלולאה הראשונה מבין השלוש שיש על המסרגה, לאחר מכן נמשיך בסריגת עמוד רגיל ונסמן אותו בעזרת סמן צמר (נקפיד לסמן את העמוד הראשון בכל שורה שנסרוג על לסיום הכובע). נמשיך לסרוג לאורך כל השורה עמודים

המתחילים בעין שרשרת. נסרוג בצורה זו כמות עמודים המתאימה להיקף הראש עבור הכובע, בשורה זו נסרוג מספר עמודים המתחלק ב-8 (לדוג' בסרטון נסרגו 88 עמודים) נסיים את השורה בעין שטוחה בראש העמוד המסומן.

• **סריגת פטנט:** לאחר סגירת שורת העמודים נסרוג עין שרשרת אחת. בשני העמודים הראשונים נסרוג עמוד חובק קדמי, ובשני העמודים אחריהם נסרוג עמוד חובק אחורי (עמח"ק). נחזור על דפוס זה עד לסוף השורה. נסיים את השורה בשני עמודים רגילים וסגירה עם עין שטוחה לתוך העמוד הראשון המסומן.

נמשיך לסרוג שורות פטנט באותה הדרך עד לגובה 5 ס"מ (לדוג' בסרטון נסרגו 4 שורות פטנט סה"כ) נוודא שכל שורה מסתיימת בשני עמודים רגילים ועין שטוחה לתוך העמוד המסומן. וכמו כן נתחיל כל שורה בעין שרשרת אחת.



שלב 1, לאחר סיום סריגת שורת העמודים (לפני סריגת הפטנט)

חוטי כרמל | CARMEL
 חוטים רכים ונעימים
 בצבעוניות באופן הדרגתי.
 החוטים מכילים 100%
 אקריליק. בכל חבילה כ-100
 גרם וכ-170 מטר אורך.

כל חוטי סופרקיט מאושרים
 בתו תקן איכות לטקסטיל
Standard 100 by OEKO
TEX המבטיח שהחוטים אינם
 מכילים מוצרים רעילים.
 למידע נוסף סרקו <<



חפשו אותנו ברשתות החברתיות

www.superkit.co.il | 

צפו בסרטון ההדרכה המלא לסריגת כובע עם פונפון מחוטי כרמל



ההוראות חוברו על ידי אורית דותן

- מספר השורות שבהן נסרוג את דוגמת הפסים נתון לבחירה, כמות שורות הדוגמה היא שקובעת את אורך הכובע, ככל שנסרוג כמות גדולה יותר של שורות כך הכובע יהיה ארוך יותר. לדוג' בסרטון נסרגו סה"כ 19 ס"מ, מדידת אורך הכובע מתחילה משורת ההכנה (שלב 2), מידה זו מתאימה לכובע עבור אדם בוגר.

בשלב בו נגמרת לנו פקעת הצמר הראשונה – נבצע החלפת חוט נסתרת.

שלב 5: סגירת הכובע - שורת צמצומים ראשונה

- נתחיל את השורה בסריגת עין שרשרת.
- את שני העמודים (חובקים קדמיים) הראשונים בשורה אנו נצמצם כעת לעמוד חובק קדמי אחד.
- נלפף חוט על המסרגה, ניכנס מאחורי העמח"ק ונמשוך חוט החוצה (3 לולאות על המסרגה), נלפף שוב חוט על המסרגה ונסרוג את שתי הלולאות הראשונות בלבד (נישאר עם 2 לולאות על המסרגה).
- נלפף שוב חוט על המסרגה וניכנס אל תוך העמח"ק הבא ונמשוך מתוך חוט (4 לולאות על המסרגה) נלפף חוט ונסרוג 2 לולאות (נישאר עם 3 לולאות על המסרגה) נלפף שוב חוט ונסרוג את שלוש הלולאות הנותרות יחד. לא נשכח לסמן את העמוד הראשון.
- נחזור על סריגת הצמצום שוב גם בשני העמודים החובקים

בראש העמוד המסומן.

- נסרוג סה"כ שורות באורך 5 ס"מ (כולל שורת העמודים בלולאה הקדמית).



ללא שינויים

שלב 4: סריגת דוגמת פסים

- כמו בכל השורות - נתחיל בסריגת עין שרשרת.
- בכל אחד מארבעת העמודים הבאים נסרוג עמוד חובק קדמי. (לא נשכח לסמן את העמוד הראשון)
- בארבעת העמודים אחריהם נסרוג עמוד רגיל.
- נחזור על אותו הדפוס לאורך כל השורה (ארבעה עמח"ק + ארבעה עמודים רגילים).
- נוודא שאנו מסיימים את השורה בארבעה עמודים רגילים, נסגור בעין שטוחה.

שלב 2: סריגת שורות הכנה

- לאחר סיום סריגת שורות הפטנט וסיומן עם עין שטוחה- נסרוג עין שרשרת אחת.
- נסרוג שורה אחת של עמודים בלולאה הקדמית.
- נסיים את השורה בעין שטוחה בעמוד המסומן.



לאחר סיום שלב 1, לפני תחילת שלב 2

שלב 3: סריגת שורות ישרות

- בשורות הבאות נסרוג עמודים רגילים לכל אורך השורה, נתחיל כל שורה בעין שרשרת ונסיים כל שורה בעין שטוחה



- בסיום הפעולה נמשוך בעדינות את החוט עד לסגירת החלק העליון של הכובע.
- ניכנס בעזרת המחט אל התפרים בחלק העליון של הכובע (החלק הסגור) וניצור סגירת כוכב, נשחיל את החוט עם המחט לחלקו הפנימי של הכובע ונהפוך אותו כך שהחלק הפנימי יהיה בחוץ.
- כעת נסרוג סגירת כוכב גם בחלק הפנימי של הכובע: בעזרת המחט נתפור מספר תפרים אחד לשני, נסיים בקשר כפול.

שלב 8: הסרת שאריות הצמר

- בעזרת מחט הצמר נסתיר כל אחת משאריות החוט שנותרו בחלקו הפנימי של הכובע אל תוך התפרים הפנימיים של הכובע, נסיים בקשר כפול ונגזור את שארית החוט (בחלקו העליון של הכובע ובכל הנקודות בהן ביצענו החלפת חוט).

שלב 9: חיבור והסתרה בשורת היקף הכובע (פטוט)

- בעזרת מחט הצמר נתפור את שארית החוט מהעמוד הראשון בסריגה אל העמוד האחרון בשורת הפטוט.
- ניכנס עם החוט אל שני הלולאות התפר העליון של העמוד ונמשוך את החוט בעדינות עד אשר תתקבל צורה המדמה תפר רגיל.

הבאים שיש לנו בשורה נצמצם לעמוד אחד, כפי שסרגנו בשורת הצמצומים הראשונה.

נחזור על פעולות הצמצום לאורך כל השורה, נוודא כי אנחנו מסיימים בצמצום שני עמודים רגילים, נסגור את השורה עם עין שטוחה בעמוד המסומן (דוג' בסרטון סיום שורה זו עם 22 תפרים סה"כ).

- נמדוד כ-40 ס"מ ונגזור את החוט. נמשוך את החוט דרך לולאת העין השטוחה שסרגנו.



אחרי סיום שלב 6

שלב 7: סגירת הכובע באמצעות מחט

- בעזרת מחט הצמר ניכנס עם החוט לכל אחד מהתפרים בשורה, לסירוגין מבפנים החוצה ולהפך.

הקדמיים הבאים.

- **צמצום עמודים רגילים:** את שני העמודים הרגילים הבאים שיש לנו בשורה נצמצם לעמוד אחד.

נלפף חוט על המסרגה, ניכנס אל התפר העליון בעמוד הראשון ונמשוך ממנו חוט החוצה (3 לולאות על המסרגה) נלפף חוט ונסרוג רק את שתי הלולאות הראשונות (נישאר עם שתי לולאות על המסרגה), נלפף חוט שוב על המסרגה וניכנס לתוך התפר העליון של העמוד הבא ונמשוך ממנו חוט (4 לולאות על המסרגה), נלפף חוט ונסרוג רק את שתי הלולאות הראשונות (נישאר עם 3 לולאות על המסרגה), נלפף חוט ונסרוג את שלושתן יחד.

נחזור על אותה פעולת הצמצום גם בשני העמודים הבאים.

- נחזור על פעולות הצמצום לאורך כל השורה, נוודא כי אנחנו מסיימים בצמצום שני עמודים רגילים, נסגור את השורה עם עין שטוחה בעמוד המסומן (דוג' בסרטון סיום שורה זו עם 44 תפרים סה"כ).

שלב 6: סגירת הכובע - שורת צמצומים שנייה

- נתחיל את השורה בסריגת עין שרשרת.
- את שני העמודים (חובקים קדמיים) הראשונים בשורה אנו נצמצם כעת לעמוד חובק קדמי אחד, כפי שסרגנו בשורת הצמצומים הראשונה.
- **צמצום עמודים רגילים:** את שני העמודים הרגילים



זהו, הכובע שלנו מוכן! סריגה מהנה וחורף נעים.

- נהפוך את הכובע כך שחלקו הפנימי יהיה בחוץ, נמשוך בעדינות את החוטים בכדי להצמיד את הפונפון אל הכובע.
- נקשור את שאריות החוטים אחד לשני באמצעות קשר משולש.
- נסתיר את שאריות החוט כפי שעשינו בשלב 8.

- את שאריות החוט נסתיר בעזרת המחט בתוך התפרים בשורת הפטנט, נסיים בקשר כפול וגזירת שאריות החוט.



סיום שלב 9, לפני חיבור פונפון

שלב 10: אופציה להוספת פונפון

- ניתן להכין פונפון באמצעות ליפוף חוט על קרטון / כף היד או באמצעות מכשיר להכנת פונפון. חשוב להשאיר שני חוטים ארוכים לצורך חיבור הפונפון לכובע.
- בעזרת מחט הצמר נחבר את הפונפון בחלקו העליון של הכובע, ניכנס עם המחט לשני תפרים בחלק העליון ולבסוף ניכנס עם המחט לחלקו הפנימי של הכובע.
- נחזור על הפעולה גם עם החוט השני המחובר לפונפון.



תוצאה סופית